

Guide d'installation TWS v5 Novembre 2021

AKIO SAS | Siège social : 43 rue de Dunkerque, 75010 Paris, France RCS Paris B 421001702 | Téléphone +33 (0)1 53 20 63 80 | https://www.akio.com



Contenu

Prérequis	3
Communication avec le serveur TWS :	3
Postes clients :	3
Configuration :	3
Autres spécificités :	3
Fonctionnalité	4
Installation	4
Installation silencieuse	4
Utilisation du setup.exe	5
Démarrage à partir d'un partage réseau	5



Prérequis

Communication avec le serveur TWS :

- > Le poste client où s'exécute l'application doit avoir accès au serveur TWS.
- Le « setup.exe » TWS v5 communique avec le serveur TWS via le protocole HTTP/HTTPS par le port 80/443 afin de télécharger les fichiers de données.

Postes clients :

Configuration :

Le « setup.exe » TWS v5 est compatible avec les OS suivants :

> Windows 10®, Windows 8®, Windows 7®

Autres spécificités :

> Le Framework Microsoft .Net 4.7 ou supérieur doit être présent sur le poste.



Fonctionnalité

Le « setup.exe » TWS v5 permet d'installer le client TWS v5.

Installation

- Lancez-le « setup.exe » TWS v5 pour démarrer l'installation. L'installation est automatique, TWS s'installe par défaut dans le répertoire d'application de l'utilisateur : C:\Users\[username]\AppData\Local\tws_client
- > Le « setup.exe » TWS v5 crée un raccourci sur le Bureau, et dans le menu Démarrer.
- Le « setup.exe » TWS v5 peut s'exécuter facilement sans autorisations administrateur.

Attention : Il est donc possible que selon le système l'installation échoue à cause d'une erreur d'autorisation. Dans ce cas, ne pas hésiter à relancer l'installation avec les droits nécessaires.

Installation silencieuse

Vous pouvez installer l'application en mode silencieux (sans interaction utilisateur). Utilisez la syntaxe suivante en ligne de commande :

> setup.exe -silent -servername [SERVERNAME]

Détails des paramètres :

> SERVERNAME : Nom ou IP du serveur TWS



Utilisation du setup.exe

setup.exe [-servername [SERVERNAME]] [-silent] [-net] [-d [directory]]

Lorsque le paramètre « servername » est utilisé, le « setup.exe » TWS v5 télécharge aussitôt s'il y est la version présente sur le serveur TWS du package d'exécution du client TWS vers le dossier : C:\Users\[username]\AppData\Local\tws_client.

A chaque mise à jour du client TWS sur le serveur, le « setup.exe » TWS v5 téléchargera la nouvelle version.

- servername : Nom du serveur TWS. Si le nom du serveur n'est pas mentionné, le client TWS proposera à l'utilisateur de le saisir à son premier lancement.
- **silent** : L'installation du client TWS se fait de manière silencieuse.
- net : Vérifie et installe si nécessaire par téléchargement Microsoft Framework .Net
 4.7.
- > d | installDir : Télécharge et installe le client TWS dans le dossier spécifié.

Exemple:setup.exe -servername servertws -silent -net -d "d:\tws"

Démarrage à partir d'un partage réseau

Partagez un dossier sur votre serveur TWS puis copiez-y le fichier « setup.exe ». Exécutez ensuite le « setup.exe » TWS v5 depuis le dossier partagé et le nom du serveur sera automatiquement utilisé lors de l'installation du client TWS.